Gesten für Voiceover

Die folgenden Tabellen enthalten die wichtigsten Gesten für VoiceOver und dienen vorwiegend zur Illustration des Konzepts und dessen Leistungsumfangs. Ich habe daher eine eher unübliche Ordnung gewählt: Nach Anzahl der benötigten Finger.

Das Startpaket

Geste	Beschreibung
Home-Dreifach-Klick	VoiceOver ein/aus (wenn in den Einstellungen definiert) – Menüpunkte: Einstellungen – Allgemein – Bedienungshilfen - s Bedienungshilfen- Kürzel
Bildschirm berühren oder mit 1 Finger einmal tippen	Ansage des fokussierten Elements
Geteiltes Tippen	Ein Element auswählen oder eine Aktion auslösen

Gesten mit 1 Finger

Geste	Beschreibung
Mit 1 Finger zweimal tippen	Das fokussierte Element öffnen/auswählen
Mit 1 Finger zweimal tippen und liegen lassen	Symbol oder Ordner verschieben
Mit 1 Finger nach rechts streichen	Ein Element vorwärts
Mit 1 Finger nach links streichen	Ein Element rückwärts
Mit 1 Finger in der Statuszeile zweimal tippen	An den Anfang blättern
Mit 1 Finger nach oben oder unten streichen	Objekt in einem Einblendmenü wählen, den Wert einer Skala ändern, Das vorige oder nächste Element des Rotors auswählen

Gesten mit 2 Fingern

Geste	Beschreibung
Mit 2 Fingern nach unten streichen	Gesamten Bildschirminhalt vorlesen
Mit 2 Fingern nach oben streichen	Bildschirm ab aktueller Position vorlesen
Mit 2 Fingern einmal tipen	Sprache unterbrechen oder fortsetzen
Mit 2 Fingern zweimal tippen	Gespräch annehmen/beenden, Musik starten/stoppen
Mit 2 Fingern zweimal tippen und liegen lassen	Das fokussierte Element für VoiceOver umbenennen
Mit 2 Finger dreimal tippen	Blendet ein Suchfeld und eine alpha- betische Auflistung der Elemente ein
2 leicht gespreizte Fingern im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen	Den Rotor im bzw. gegen den Uhrzeigersinn bewegen *
2 Finger spreizen und den Abstand vergrößern	Markierung erweitern
2 Finger spreizen und den Abstand verkleinern	Markierung verringern
Mit 2 Fingern eine Zickzack-Bewegung in Form eines Z durchführen	Die "Zurücktaste" aktivieren, falls vorhanden

Gesten mit 3 Fingern

Geste	Beschreibung
Mit 3 Fingern nach links streichen	Vorwärts blättern
Mit 3 Fingern nach rechts streichen	Rückwärts blättern
Mit 3 Fingern von unten nach oben streichen	Nach unten blättern
Mit 3 Fingern von oben nach unten streichen	Nach oben blättern
Mit 3 Fingern einmal tippen	Ansage der Zeilen- oder Seitenanzahl
Mit 3 Fingern zweimal tippen	Sprache ein/aus
Mit 3 Fingern dreimal auf den Bildschirm tippen	Bildschirmvorhang ein/aus
Mit 3 Fingern in der Statuszeile nach unten streichen	Mitteilungszentrale einblenden
Mit 3 Fingern viermal tippen	Zuletzt gesprochenen Text in die Zwischenablage kopieren (nur iOS 7)